

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL SERVIDOR







Contenido

Parte I	Introducción	1
Parte II	Secuencia de Pasos para Instalación	2
1	Paso 1 Compartir el Servidor	2
2	Paso 2 Crear directorios necesarios para la instalación	4
3	Paso 3 Copiar Archivos Necesarios	4
4	Paso 4 Descomprimir archivos	4
5	Paso 5 Crear acceso directo	5
6	Paso 6 Ejecución del acceso directo y configuración del sistema	6
	Paso 7 Accesar al Sistema	
8	Paso 8 Re-iniciar el Sistema	12





1 Introducción

Estimado Cliente/Usuario:

En Millennium Personal, implementamos cada día lo mejor de nosotros mismos en el sistema de Recursos Humanos y Nómina que usted ha elegido, y tal privilegio conlleva el compromiso de nosotros con su satisfacción, motivo que nos inspira a superar los límites de nuestro servicio. En este apartado, le mostramos a usted el contenido referente a la metodología para poder realizar la instalación del sistema en un equipo de cómputo del tipo servidor para el sistema de Millennium Personal Profesional en su versión 2010.

La secuencia de pasos a seguir se describen de manera simple y detallada, para que usted como usuario, pueda hacer uso de ésta información y aprovechar las ventajas que facilitarán su trabajo. Será guiado a traves de explicaciones concisas acompañadas de gráficos demostrativos del uso de las aplicaciones.

El servidor es la máquina donde físicamente se encuentra la información (base de datos) almacenada.

Se recomienda que este proceso lo ejecute personal de sistemas.

Favor de leer completamente este manual antes de empezar con la Instalación, en caso de tener una duda favor de comunicarse con nosotros por medio de correo electrónico (danielr@bettaglobalsystems.com) o por medio de nuestros teléfonos antes de iniciar con la instalación.

Este manual sólo es para motivos de consulta, y los ejemplos explicados aqui pueden diferir de la realidad; sólo es un documento base de ayuda al usuario de Millennium Personal.





2 Secuencia de Pasos para Instalación

En breve se explicarán los pasos para la instalación y adaptación del equipo servidor para compartir la información con el resto de la red de estaciones de trabajo que utilizarán el sistema de Millennium Personal.

2.1 Paso 1.- Compartir el Servidor

Si el servidor se va accesar desde otra máquina (cliente) este debe estar previamente compartido con propiedad de Full Access (Acceso total), es decir, que la carpeta raíz donde se localizará el sistema deberá de tener la propiedad de compartido para que los demás nodos de la red puedan verlo y direccionarlo.

NOTA IMPORTANTE: Asegúrese de conferir a los usuarios que utilizarán el sistema los provilegios y derechos necesarios sobre las carpetas de la instalación del sistema (lectura y escritura, y si es necesario "full-control")


Ejemplo en Windows XP:







Ejemplo en Windows Server 2003:





2.2 Paso 2.- Crear directorios necesarios para la instalación

Crear los siguientes 4 folders (Directorios/Carpetas) en la máquina donde se instalará Millennium, (se recomienda que estos directorios se creen en la raíz del la unidad C: de la maquina, o en la raíz de la unidad que hayan elegido para la instalación, o en su defecto en una carpeta raíz dentro del disco duro principal o secundario).

MP_SERVER, MP_PROGRAM, MP_CLIENT, MP_DATA.

2.3 Paso 3.- Copiar Archivos Necesarios

Copiar a un directorio local los siguientes archivos que deberá descargar de nuestra página web (www.bettaglobalsystems.com, apartado de actualizaciones de Millennium Personal), donde elegirá la opción de TopSpeed (en caso de contar con bases de datos en MsSQL, elegirá la opción correspondiente y deberá consultar el manual de instalación para servidor SQL). Los archivos son los siguientes:

Módulos Versión Profesional v2010 (TPS_MODULOS_PRO.zip) DLLS (DLLS.zip) Librerías Reporteador (LIBRERIAS.zip) Datos Reporteador (REPORTEADOR.zip)

2.4 Paso 4.- Descomprimir archivos

Descomprimir el contenido del archivo TPS_MODULOS_PRO.ZIP en el directorio que se creó llamado MP_PROGRAM y en el MP_CLIENT.

Descomprimir el contenido del archivo DATOS_REPORTEADOR.ZIP en el directorio que se creó llamado MP_DATA.


Copiar al Directorio MP_SERVER, el archivo MASTERKY.SYS (es la licencia que nuestro departamento de Ventas y Cobranzas le proporcionará en caso de ser un cliente nuevo o renovación de póliza).





2.5 Paso 5.- Crear acceso directo

Buscar en el directorio MP_CLIENT un archivo llamado cpanel.exe seleccione y de click con el botón derecho del ratón (Mouse), elija la opción Send To / Desktop (Create Shortcut) o Enviar a / Escritorio (Acceso Directo).



Este proceso creará un icono en su escritorio de windows como este:







2.6 Paso 6.- Ejecución del acceso directo y configuración del sistema

Ejecutar el icono que se creó en el paso anterior; enseguida aparecerá una pantalla donde debe configurar el sistema de la siguiente manera:



<u>Archivos de Control</u>: Se debe seleccionar el fólder MP_SERVER. <u>Programas (Local)</u>: Se debe seleccionar el fólder MP_CLIENT. Programas (Servidor): Se debe seleccionar el fólder MP_PROGRAM.

*** Es muy importante indicar el tipo de estación de trabajo, en este caso será SERVIDOR.

Una vez hecho esto, el sistema le pedirá que reinicie el sistema volviendolo a ejecutar.


IMPORTANTE: Si es la primera vez que ejecuta el sistema en el servidor (cliente nuevo) y no tiene información, el sistema le indicará que creará un usuario en el programa denominado "Administrador General", el cual tiene todos los privilegios de usuario para con el sistema y con el cual deberán hacerse la mayoría de las configuraciones; enseguida, le indicará que no cuenta con Empresas dadas de alta pero no es de preocuparse, ya que el sistema generará por sí solo una empresa de ejemplo que más tarde podrá editar para redireccionar a él su correspondiente carpeta de información.





2.7 Paso 7.- Accesar al Sistema

Entrar al sistema ejecutando el icono (reiniciando desde el paso anterior) que creamos anteriormente, y aparecerá un cuadro de diálogo como la siguiente figura:



Donde deberá de introducir la contraseña solicitada por el sistema (si es la primera vez que se accesa al sistema, la contraseña es BETTA) y presione el botón " *Continual*".

Aparecerá la pantalla principal de Millennium Personal.







A continuación deberá hacer clic en el botón "Configural"



Al seleccionar la opción Empresas le aparecerá la siguiente pantalla:







En esta, deberá hacer clic en el icono



Enseguida, se desplegará la siguiente ventana como esta



Modificar


En esta ventana deberá seleccionar la empresa actual (en caso de la primera vez) y luego

hacer clic en el botón "Modificar" capturan los datos de la empresa

y se desplegará una ventana en la cual se







Aquí se ingresan los datos de la empresa (los que usted considere necesarios), de igual manera puede modificar el nombre de la misma.

También se debe seleccionar la ruta del Directorio donde se encuentra la base de datos del servidor:

Presionando el botón que se encuentra al final del apartado donde se captura el directorio de la base de datos del servidor




Aparecerá la siguiente pantalla donde se debe elegir el directorio MP_DATA









Después te haber elegido el directorio se deben guardar los cambios presionando el botón Aceptar.

Una vez que se haya realizado el paso anterior se debe salir completamente del sistema.





2.8 Paso 8.- Re-iniciar el Sistema

Entrar al sistema (ejecutando el icono instalado Millennium Personal en la estación Servidor.

) y listo, ya esta completamente

Acceso directo

